

TikTok LIVE Studio 设置教程

将进场特效加入直播：来源、尺寸、音频与测试

更新：2026-10-23 · 适用：正式版 0.1.35

开始前准备

- 在同一台 Windows 电脑打开“直播进场特效”和 TikTok LIVE Studio，先确认特效程序授权可用。
- LIVE Studio 已登录准备开播的 TikTok 账号，且能使用直播场景及网页 / 链接来源。选项名称与可用功能以当前版本及账号界面为准。
- 准备耳机用于声音测试。本机特效测试不必先开始直播。

竖屏与横屏尺寸

竖屏: 宽 W 1080 / 高 H 1920; 横屏: 宽 W 1920 / 高 H 1080

01 打开并保持特效程序运行

打开“直播进场特效”，确认授权有效，设置要使用的动画与欢迎语，再点击“保存设置”。


保持程序打开。同一台电脑只运行一个特效程序，避免本机 17891 端口冲突。只使用 LIVE Studio 时，无需为此打开 OBS。

完成确认: 特效程序已打开，没有授权或本机服务错误。

02 在实际开播场景新增网页来源

在 LIVE Studio 选择本次使用的场景，进入“添加来源 / Add source”。

寻找“链接 / Link”或网页类型的来源，命名为“直播进场特效”。不同版本的名称可能不同；如果列表没有这类来源，先查看下方排查说明。



官方英文界面参考：① 在场景点击 Add source；② 选择 Link（链接 / 网页来源）。选项及可用功能以安装的 LIVE Studio 为准。
[TikTok LIVE Studio Help Center](#)

完成确认：已进入可以填写网址的来源设置界面。

03 粘贴完整来源网址

将下方整段网址粘贴到来源的 URL / 网址栏，保留末尾的 #tiktok.studio，再确认或保存。

127.0.0.1 指的是正在操作的这台电脑，因此特效程序和 LIVE Studio 必须在同一台电脑。这里使用 http，不要改成 https，也不要填成 OBS 的 WebSocket 端口。

http://127.0.0.1:17891/overlay/screen-1#tiktok.studio

直播网页来源

可添加到 OBS、TikTok LIVE Studio 或其他支持网页来源的直播软件。

本机 IP 网址

`http://127.0.0.1:17891/overlay/screen-1#tiktok.studio`

复制网址

本机域名网址

`http://local.joyso.taipei:17891/overlay/screen-1`

复制网址

选择一种添加即可，直播软件与本程序须在同一台电脑运行。

连接后点击“动画预览”测试；未播放时画面透明。


正式版实际界面，使用教学演示数据。先在特效程序复制本机 IP 网址，再粘贴到 LIVE Studio 的 Link 字段，保留末尾的 #tiktok.studio。

完成确认：网址包含 :17891、/overlay/screen-1 与 #tiktok.studio，没有多余空格。

04 按照竖屏 / 横屏画布调整尺寸

按照当前场景方向设置来源的宽 W 和高 H：竖屏可用 W 1080、H 1920；横屏可用 W 1920、H 1080。如果实际画布不是这个分辨率，请配合自己的画布尺寸。

将来源移到摄像头与背景图层上方，开启显示，调整位置让特效完整落在画布内。缩放时保留比例，避免压扁、拉长或裁掉边缘。



官方英文界面参考：① 在 Link 粘贴网址；② 开启 Custom resolution 后输入自己的宽高（图中尚未开启）；③ 保持 Turn on sound 开启；④ Preview 确认，再 Add source。TikTok LIVE Studio Help Center

完成确认：来源可见、位于摄像头上方，宽高顺序符合场景方向。

05 用“测试进场”检查画面与音频

回到特效程序，在右侧点击“测试进场”。观察 LIVE Studio 画面中的动画、姓名与头像；没有事件时透明空白是正常待机。

在 LIVE Studio 音频混音器与来源设置中确认特效音频没有静音、音量合适。如果当前版本提供本机录制，录一小段并回放，确认观众端能听到音乐和欢迎语。避免同一特效同时被网页来源与桌面音频采集而重复发声。

完成确认：动画完整播放，声音只出现一次；耳机能听到不代表直播输出一定正确，仍须确认来源音量与测试结果。

06 保存后，再连接真实直播间

如果测试期间修改了特效或欢迎语设置，再点击一次“保存设置”。在 LIVE Studio 检查整体场景和手机预览（如果有提供）。

准备好后按平常流程开始直播。回到特效程序填写本次实际开播的 TikTok 账号 ID，点击“连接聊天室”，确认连接成功，再观察符合条件的真实观众进场。

完成确认：直播间账号正确、聊天室已连接，真实进场可以在 LIVE Studio 显示。

常见问题

来源一片空白

先点击“测试进场”排除透明待机。再确认特效程序仍在运行、来源没有隐藏、图层位于摄像头上方，并重新核对完整网址。也可在同一台电脑的 Chrome / Edge 打开来源网址测试能否加载；测试后关闭该标签页。

找不到“链接 / 网页”来源

确认使用的是 TikTok LIVE Studio 桌面程序和正确场景，检查当前版本的来源列表及官方更新 / 说明。账号或版本没有提供此功能时，不能靠 OBS WebSocket 密码或修改网址补出选项。

动画有画面但没有声音

检查 LIVE Studio 的来源音量和静音、Windows 音量混音器，以及特效程序的输出音量。如果只有欢迎语不响，先在特效程序中试听 Windows 声音并核对该事件的朗读开关，再测试一次进场。

声音重复或有回声

检查是否重复添加同一来源，或同时采集网页来源和桌面音频。用耳机逐一临时静音相关输入，找出重复的路径，只保留需要的一路，然后重新测试。

动画太大、被裁切或变形

核对宽 W 和高 H，竖屏是 1080 × 1920，横屏是 1920 × 1080；配合实际画布调整，保留比例。如果使用双布局，两种布局都要检查特效位置与大小。

更新后仍显示旧效果

确认新版特效程序已打开，刷新 LIVE Studio 的网页来源；必要时重新打开该来源设置确认网址，再点击“测试进场”。

最后检查

- [] 特效程序与 LIVE Studio 在同一台电脑，且保持运行。
- [] 来源网址完整保留 #tiktok.studio。
- [] 来源位于摄像头上方，竖横屏尺寸正确且没有变形。
- [] 已用“测试进场”确认动画与欢迎语，音频不重复。
- [] 最新设置已保存，正式开播后连接到正确的 TikTok 聊天室。

其他教程

[OBS WebSocket 设置教程](#)

[直播进场特效 | 软件使用说明书](#)

参考资料

[TikTok LIVE Studio Help Center — What's a scene?](#)

[TikTok LIVE Studio Help Center — Preview your video and audio](#)

[TikTok LIVE Studio Help Center — Use dual layout](#)

公开文件请勿填入或分享你的授权码与 WebSocket 密码。